

Osnove




Suviše topao doček?

Kada pokrenete Photoshop, pojaviće se ekran dobrodošlice, nudeći Vam internet kurseve, informacije o upravljanju sa bojama, listu novih funkcija u PDF formatu i tako dalje. Ako Vam ovaj ekran dosadi, poništite potvrdu polja Show this dialog at startup.



❶ U Windowsu, kliknite na Adobe Photoshop CS.



❷ U Windowsu, dvostruko kliknite na ikonu Photoshop programa.

Adobe Photoshop CS



❸ Na Mac-u, kliknite na Adobe Photoshop CS ikonu u Dock-u.

Dobro došli u Photoshop 8 - oovaj... CS!

U ovom poglavlju (koje je više namenjeno či-tanju nego praktičnoj primeni), naučićete kako da pokrenete Photoshop i upoznaćete se sa Photoshopovim interfejsom - menijima, paletama i tako dalje. Ovo poglavlje možete da koristite kao vodiča u daljem radu. Sledeće poglavlje, koje predstavlja uvod u rad sa bojom u Photoshopu, je takođe više teorija nego praksa. Međutim, od Poglavlja 3 pa nadalje čeka Vas neprekidna akcija.

Da biste pokrenuli Photoshop u Windowsu:

U Windowsu 2000 ili XP-u, kliknite na dugme Start u taskbaru, izaberite All Programs, a zatim kliknite na Adobe Photoshop CS (slika ❶).

ili

Otvorite C:\Program Files\Adobe\Photoshop CS direktorijum u My Computeru i dvostruko kliknite na ikonu Photoshop (slika ❷), ili

Dvostruko kliknite na ikonu bilo kog Photoshop fajla.

Da biste pokrenuli Photoshop na Macintosh-u:

U Mac OS X-u, kliknite na Photoshop ikonu u Dock-u (slika ❸) (ako se tamo ne nalazi ikona Photoshop, otvorite Adobe Photoshop CS direktorijum u Applications direktorijumu, a zatim prevucite ikonu programa Adobe Photoshop CS na Dock).


ili

Otvorite Adobe Photoshop CS direktorijum u Applications direktorijumu, a zatim dvostruko kliknite na ikonu programa Adobe Photoshop CS, ili

Dvostruko kliknite na ikonu bilo kog Photoshop fajla.

Poglavlje 1

Photoshopov ekran na Macintoshu




Vodič kroz Photoshopov radni ekran: Macintosh i Windows funkcije

- 1. Linija menija**
Pritisnite bilo koji naslov menija da biste pristupili okvirima za dijalog, podmenijima i komandama.
- 2. Dugmad close, minimize i zoom**
Da biste zatvorili fajl ili paletu, kliknite na dugme close (crveno). Kliknite na dugme minimize (žuto) da biste ga smestili u Dock. Kliknite na dugme Zoom (zeleno) kako biste povećali prozor na maksimalnu veličinu, ili na paletu da biste prikazali/sakrili ekstra opcije.
- 3. Linija opcija**
Služi za podešavanje opcija trenutno izabrane alatke.
- 4. Naslovna linija**
Prikazuje naziv slike, nivo zumiranja, aktivni sloj (ili Background), režim boja i dubinu bita.
- 5. Linija paleta**
Služi za skladištenje i otvaranje paleta.

- 6. Lenjiri**
Da biste prikazali lenjire, izaberite View → Show Rulers. Položaj kursora je označen markerima na oba lenjira.
- 7. Paleta sa alatkama**
Pritisnite Tab kako biste prikazali/sakrili paletu sa alatkama i sve otvorene palete.
- 8. Statusna linija**
Statusna linija prikazuje Document Sizes, Document Profile, Document Dimensions, Scratch Sizes, Efficiency (procenat vremena potreban Photoshopu da procesuje zadate operacije, u odnosu na vreme potrebno za pisanje na scratch disk), Timing, ili Current Tool informacije. Da biste resetovali tajmer, izaberite Timing sa pritisnutim tasterom Alt/Option.
- 9. Palete**
Postoji 19 plutajućih paleta. Kliknite na karticu (ime palete) u grupi paleta da biste pomerili tu paletu ispred svih ostalih u grupi.

Photoshopov ekran u Windowsu



Vodič kroz Photoshopov radni ekran: samo Windows funkcije

- 1. Control meni programa (ili dokumenta)**
Komande Control menija programa su Restore, Move, Size, Minimize, Maximize i Close. Komande Control menija dokumenta su Restore, Move, Size, Minimize, Maximize, Close i Next.
- 2. Minimize dugme programa (ili dokumenta)**
Kliknite na Minimize dugme programa da biste smanjili dokument na veličinu ikone u taskbaru. Kliknite na ikonu u taskbaru da biste vratili prozor programa na prethodnu veličinu.
Kliknite na Minimize dugme dokumenta da biste smanjili dokument na ikonu koja će stajati u donjem levom uglu prozora programa. Kliknite na Restore dugme da biste vratili prozor dokumenta na prethodnu veličinu.
- 3. Maximize/Restore dugme programa (ili dokumenta)**
Kliknite na Maximize dugme programa ili dokumenta da biste maksimalno povećali prozor. Kliknite na dugme Restore da biste vratili prozor na prethodnu veličinu. Kada se prozor nalazi u Restore veličini, dugme Restore postaje dugme Maximize.
- 4. Close dugme programa (ili dokumenta) zatvara program (ili sliku).**

Poglavlje 1

Meniji



Meni File

Koristite komande u meniju File za kreiranje, otvaranje, zatvaranje, snimanje, ubacivanje, skeniranje, importovanje, eksportovanje i štampanje slike; otvorite File Browser; automatizujte operacije; i izlazite iz Photoshopa. Koristite podmeni Jump To za prebacivanje na pomoćne programe, kao što su Adobe Illustrator ili GoLive (na Mac-u, komanda Quit Photoshop je u Photoshop meniju).



Meni Image

Slika može da se konvertuje u bilo koji od osam režima boja pomoću podmenija Mode. Adjustment komande modifikuju boju slike, njihovu zasićenost, svetloću, kontrast i tako dalje. Komanda Image Size modifikuje veličinu fajla slike, njene dimenzije, ili rezoluciju. Okvir za dijalog Canvas Size služi za oduzimanje, ili dodavanje radne površine slike, tj. platna. Ostale komande služe za rotiranje, opsecanje, ili odsecanje platna slike.



Meni Edit

Meni Edit je skladište komandi za editovanje slika koje kopiraju, transformišu i umeću (paste) slike; primenjuju ispune i konture; kreiraju unikatne četkice, šare i oblike. Komanda Fade smanjuje efekat zadnjeg editovanja; komanda Purge oslobađa memoriju. Ovdje se takođe nalaze komande za procesiranje reči, za upravljanje sa presestima i podešavanje prečica sa tastature (na Mac-u, komande Preferences i Color Settings se nalaze u meniju Photoshop).



Meni Layer

Komande u meniju Layer kreiraju, dupliraju, brišu, primenjuju stilove, rasterizuju, raspoređuju, poravnavaju, distribuiraju, spajaju i zaravnjuju slojeve. Ostale komande dodaju, uklanjaju, ili onesposobljavaju maske slojeva, vektorske maske i maske za odsecanje. Neke do ovih komandi se mogu izabrati i iz menija palete Layers.



Meni Select

Komanda All u meniju Select selektuje celokupan sloj. Komanda Deselect deselektuje sve selekcije, Reselect aktivira zadnju deselektovanu selekciju, a Inverse zamenjuje selektovana i neselektovana područja.

Komanda Color Range kreira selekciju na osnovu boje slike. Ostale komande menija Select povećavaju, smanjuju, izgladuju, ili umekšavaju ivice selekcije, a takođe snimaju selekcije u kanale i iz kanala.



Meni Filter

Filteri, pomoću kojih se primenjuje širok raspon funkcija za editovanje slika, su organizovani u grupe podmenija. Extract Vam omogućava da kreirate složene siluete, Filter Gallery Vam omogućava da primenjujete veći broj filtera, Liquify "gura" okolo piksele, Pattern Maker kreira beskonačne šare od selekcija, a Digimarc ugrađuje vodeni žig za autorska prava.




Meni View

Komande u meniju View kontrolišu koje kontrole i funkcije će biti vidljive na ekranu. Koristite ovaj meni da prikazete/sakrijete lenjire, mrežu, vodice, odsečke, ivice selekcija, trenutno izabranu (ciljnu) putanju, ili beleške, ili za promenu aktuelnog nivoa zumiranja i ekranskog režima. Komanda Proof Setup Vam omogućava da vidite kako će slika izgledati u različitim prostorima boja, a Gamut Warning ističe boje koje se ne mogu odštampati na četvorbojnoj štamparskoj presi.



Meni Window

Meni Window se primarno koristi za prikazivanje i sakrivanje 19 paleta. Otvorene slike se, takođe, mogu aktivirati putem ovog menija i organizovati pomoću komandi podmenija Arrange. Workspace komande Vam omogućavaju da podesite radni prostor prema svojim potrebama i željama. U Windowsu, komanda Status Bar (za prikazivanje/sakrivanje statusne linije) se takođe nalazi u ovom meniju.



Meni Help

Koristite komande u meniju Help za pristupanje Photoshopovom ekranskom help-u, dobijanje najnovijih vesti od Adobea, pristupanje Adobe Onlineu, ili izvođenje automatizovanih zadataka preko ekranskih prompt-ova (sve ovde prikazane komande nisu dostupne i u Mac-u).

Poglavlje 1

Upotreba palete sa alatima

Upotreba palete sa alatima

Da biste izabrali alatku čija je ikona trenutno vidljiva, kliknite jednom na njenu ikonu. Da biste izabrali neku od srodnih alatki iz padajućeg menija, kliknite na strelicu pored ikone alatke. Ili još bolje, izaberite alatku pomoću njene prečice sa tastature (probajte da zapamtite podebljana slova koja su prikazana na sledeće tri stranice). Ako zaboravite prečicu sa tastatu-re za alatku, za trenutak postavite kursor iznad alatke i opis alatke će Vas podsetiti (slika 1). Da biste se kretali kroz skrivene, srodne alatke koje dele istu prečicu sa tastature, pritisnite **Shift** plus prečicu sa tastature. Takođe, možete da **Alt**-kliknete/**Option**-kliknete na ikonu trenutno vidljive alatke.

Napomena: Ako je polje za potvrđivanje Use Shift Key for Tool Switch nepotvrđeno u Edit (Photoshop, na Mac-u) Preferences General, možete da pritisnete samo slovo, bez tastera Shift.


Atributi za svaku alatku (režim mešanja, procenat neprovidnosti) se biraju iz linije opcija na vrhu ekrana (saznajte više o linijama opcija na strani 11) 3. Opcije u liniji opcija se menjaju, u zavisnosti od toga koja alatka je selektovana.

Podešavanja u liniji opcija ostaju aktivna za pojedinačne alatke sve dok ih ne izmenite, ili resetujete alatku. Vaša podešavanja možete da snimite kao preset u paleti **Tool Preset** (vidite stranu 28).


Da biste resetovali alatku na njene standardne vrednosti, desnim tasterom-kliknite/**Control**-kliknite na sličicu alatke u liniji opcija, a zatim iz kontekstnog menija izaberite **Reset Tool** 2. Ili, da biste resetovali sve alatke, izaberite **Reset All Tools** iz istog menija.

Ako pokušate *nepravilno* da koristite alatku, pojavice se cancel ikona 4. Kliknite u prozor slike ako želite da Vam se pojavi objašnjenje.

SAVET: Izaberite u Edit (Photoshop na Mac-u) Preferences Display & Cursors da li hoćete da kursor alatke izgleda kao njegova ikona u paleti sa alatima, ili kao krstić.



3 Izaberite opcije za izabranu alatku iz linije opcija u vrhu ekrana.



1 Move Tool (Y)

Opisi alatki

Ostavite kursor da miruje na ikoni alatke - bez klikanja ili pritiskanja dugmeta miša - da biste saznali njeno ime ili prečicu 1. Koristite isti metod kada hoćete da saznate funkciju palete ili neke opcije u liniji opcija 3. Da biste aktivirali ovu funkciju potvrdite polje za potvrđivanje Show Tool Tips u Edit (Photoshop meni, na Macu) Preferences General.

Prečice sa tastature za alatke


Sakrij/prikaži paletu sa alatima i sve otvorene palete	Tab
Predi sa jedne na drugu skrivenu, srodnu alatku u istom padajućem meniju	Shift plus prečica sa tastature*, ili Alt-klik/Option-klik na trenutno vidljivu alatku.
Predi sa jednog na drugi režim mešanja za izabranu alatku ili sloj	Shift+ (plus) ili Shift- (minus)

*Ako je u Edit (Photoshop na Mac-u) Preferences General potvrdno polje za potvrđivanje Use Shift Key for Tool Switch.



2 Da biste pristupili komandi **Reset Tool** za pojedinačnu alatku, ili **Reset All Tools** za sve alatke, desnim-tasterom kliknite/**Control**-kliknite na sličicu alatke u liniji opcija.

Paleta sa alatima



Paleta sa alatima

(Nastavljeno na sledećoj strani)